

ÇİM BAKIM TAKVİMİ

FAALİYETLER	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	EKI	KAS	ARA
Bıçım			4-5 cm				4-6 cm				3-4 cm	
	Çimler boylandıgı sürece bıçılmeli. Asla bir seferde 1/3 den fazla bıçılmaz.											
Gübreleme	Çim boylanmaya başladığı dönemde başlayarak ayda bir EXTRA GREEN gübresi. (50 gr/m ²)			Tavsiye dozunda, ayda bir Azotlu (N) gübre.			Çim boylanmaya devam ettiği sürece, ayda bir EXTRA GREEN gübresi. (50 gr/m ²)					
Sulama	Cerek duyulduğunda, en fazla günde bir, ideali 2-3 günde bir yağmurlama şeklinde, derin sulama yapılmalıdır.											
Yabancı Ot Mücadelesi	İhtiyaç duyulduka, Yabancı otlar genç dönemden, 10 ml/100 m ² TORDON 101 herbisit uygulanmalı.											
Hastalık Mücadelesi	Gerek duyulduka, önerilen mantar öldürücü ilaçlar uygulanmalıdır.											
Haşere Mücadelesi	İhtiyaç duyulduka, tavsiye edilen insektisit uygulanmalıdır.											
Kök Havalandırma									X	X		
Ara Ekim			X						X	X		
Çim Uygulama	Her Zaman (Don ve kar olmadıgı müddetçe.)											

Broşürde verilen bilgiler geneldir, detaylı bilgi ve problemlerinizi için konu uzmanlarına danışınız!

ZÜMRÜT PEYZAJ İNŞ. TAH. ve SAĞ. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Sinpaş Aquacity 2. Etap 51 Parsel V 3/1
Aşağıdudullu / Ümraniye – İstanbul

☎ (0216) 612 34 81

📠 (0216) 612 34 87

✉ info@zumrutcim.com


🌐 www.zumrutcim.com

ÜRETİM

Arıfbey mah. Kudüs cad. No:5 Arifiye-Sakarya

☎ (0264) 300 13 01

📠 (0264) 300 13 02



İSTANBUL DAĞITIM MERKEZİ

Ferhatpaşa Mah. 81 Sk. No:4 Ataşehir-İstanbul

☎ (0216) 661 37 00

📠 (0216) 661 37 02



zümürüt

hazır doğal çim



UYGULAMA VE BAKIM **KILAVUZU**

“ Güzel bir bahçe,
Çimle başlar... ”

www.zumrutcim.com



www.kosgeb.gov.tr
17 Kasım 2014
TSCİL: 858439

Rulo halindeki Hazır Çimler, diğer bitkiler gibi bekletilmeden yerine uygulanmalı ve hemen sulanmalıdır. İlk hafta kritik olup, çimlerin yüzeyi ve toprağın altı tamamıyla nemli olması için bol sulanmalıdır. Çimlerin hepsi uygulansın diye beklemeden, uygulanan bölüm hemen sulanmalıdır. Çimler suyu yapraktanda alır, dolayısıyla mutlaka yağmurlama şeklinde sulanmalıdır. Günde 3 saatten az güneş alan yerde, çim sağlıklı gelişemediği için uygulanmaz!

I. ÖLÇME VE SİPARİŞ

Uygulama yapılacak alanı metre yardımı ile ölçünüz. Bahçeniz çok köşeli ise, ölçüm hataları için % 5-10 yanılma payınızı göz önünde bulundurunuz. Ölçmede zorluk çekerseniz, uzmanlarımıza danışabilir veya www.zumrutcim.com web sitemizdeki «Ölçme» bölümünde yararlanabilirsiniz.

Hazır Çim, hasat edildikten kısa zamanda uygulanması gerekir. Sıcak havalarda hemen, serin havalarda 12-24 saat içinde uygulanmalıdır. Siparişinizi, toprak hazırlığı ve altyapı hazırlıklarını göz önünde bulundurarak planlayınız.

II. TOPRAK HAZIRLIĞI

İyi toprak ve toprak hazırlığı, çimin yıllarca sağlıklı ve güzel görünmesini sağlar. Hazır Çimin uygulanacağı toprağın 10-15 cm'lik sathı, milli, kumlu ve organik maddece zengin olması idealdir. Toprakta 2-3 cm çapından daha büyük, moloz, taş, çakıl, odun parçaları, bitki artıkları tırmıkla toplanarak dışarı atılmalıdır.

Toprak ilavesi; mevcut toprağı zenginleştirmek yada çukur alanları doldurmak için, organik maddece zengin, milli toprak serilmelidir.

Tesviye, mevcut veya ilave edilen toprak tırmık yardımı ile düzeltilmelidir. Yüzey su akıntısı göz önünde bulundurularak bahçeye eğim verilir ve yüzey drenajı sağlanmalıdır.

Sıkıştırma; tesviye edilen toprak, ağır bir silindirle sıkıştırılmalıdır. Dolgu yapılan yerlerde, su dibine işleyinceye kadar bolca sulanmalı ve toprağın çökmesi sağlanmalıdır. Çöken yerler tekrar tesviye edilmelidir.

Gübreleme; çim uygulamasından hemen önce, çim köklerinin hızlıca toprağı bağlanması ve ağağlara inmesi için, 100 m²ye 5kg ExtraGreen* gibi dengeli, mineralli ve organik madde içeren gübre uygulanmalıdır.

III. UYGULAMA

Aldığınız Zümrüt Hazır Doğal Çimler, etiketinde belirtildiği şekilde bekletilmeden uygulanmalıdır.

Uygulama, uzak köşeden başlatarak, geri doğru uygulanmalıdır. Yürüyüş yollarına paralel ve şaşırtma deseni şeklinde uygulanması güzel olur. Uygulama sırasında tesviyenin bozulmamasına dikkat ediniz, bozulursa hemen tırmıkla düzeltiniz. Ek yerlerinde boşluk olmamalı, üst üste binmemelidir. Bitiş bölgesindeki yanaklar açıkta bırakılmamalı, çapa-kürek yardımı ile toprakla kapatılmalıdır.

Can suyu; Sıcak havalarda bir yandan hazır çim uygulanır, bir yandan hortumla yağmurlama şeklinde sulanmalıdır.

Silindirme; Hazır Çimlerin kökleri, bahçenizin toprağına bağlanması birbirine kaynaması için can suyundan sonra enine ve boyuna silindirle sıkıştırılmalıdır.

Sulama; Çimler, 7-10 gün boyunca üzerine basılmamalı, sadece sulanmalıdır. İlk 2-3 gün, hava sıcaklığına ve rüzgara bağlı olarak, sabah, öğlen, akşam günde 2-4 defa sulanmalıdır. Ana toprak iyice suya doyuncaya kadar sık sık azar azar sulanmalıdır.

İlk biçim; Çimler toprağına bağlandıktan hemen sonra, yüksekten biçilmelidir. Biçim yüksekliği, çimin boyundan 1/3 den fazla olmamalıdır. Çimler çok boylandı ise (8-10 cm), kademeli olarak, 1-2 gün ara ile azar azar biçilmeli ve ideal boyuna düşürülmelidir.



IV. BAKIM

Bahçenize tesis edilen çim, uzun süre güzel ve sağlıklı kalması için düzenli ve doğru bakım yapılmalıdır.

Gerektiğinde Sulama: Toprak nemini kaybettiğinde, en fazla günde bir, ideali 2-3 günde bir yağmurlama şeklinde, derin sulama yapılmalıdır. Sabah erken saatlerde veya akşam güneş batımından sonra toprağın 10-15 cm altı ıslanacak şekilde sulama yapılmalıdır.

Düzenli biçim: Boylanmasına bağlı olarak, gerekirse 2-3 günde bir biçilmelidir. Çimler biçildikçe sıklaşır ve gürleşir. Çim türüne ve iklimine göre değişmekle beraber, çimin boyu sıcaklarda yüksek, soğuk havalarda kısa olmalıdır. İlkbahar ve Yaz aylarında çimin boyu 4-6 cm, Sonbahar-Kış aylarında 3-4 cm olabilir. Biçim yüksekliği, çimin boyundan 1/3 ünden fazla olmamalıdır.

Düzenli gübreleme: İlk bahar (Şubat - Mart - Nisan - Mayıs) ve Sonbahar (Ekim - Kasım - Aralık) aylarında Extra Green gibi NPK+mineral ve organik madde içeren gübreleri ayda bir uygulamak gerekir. Yaz döneminde ise Azot (N) ihtiva eden gübreler, ayda bir uygulanması tavsiye edilir. Gübreleme, çimleri biçtikten sonra akşam serinliğinde, düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Uygulamadan hemen sonra bolca sulama yapılmalıdır.

“Çimlerin üzerinde uzun süre hiç bir madde bırakmayınız, yaprak veya başka maddeleri el ve tırmık yardımı ile toplayınız. Yabani ot, mantari hastalık, haşere mücadelesi ve diğer bakım hususlarında uzmanlara danışarak yapınız.”

